

วิธีเข้า Controller

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter

**** User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ ****

Admin เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ


Username: admin

Password: admin

Editor เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor




วิธีเข้า Mikrotik

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123




**** ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วัน หลังจากซื้อสินค้า****

ตัวอย่าง ต้องการใช้ Profile ใหม่ กำหนดระยะเวลาใช้งาน 365 วัน

เข้า Controller


เช็ค Profile ที่ใช้งาน

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. Map to



เข้า Mikrotik

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Profiles
3. กดปุ่ม Add New



4. กรอกข้อมูล

5.Name : ตั้งชื่อ Profile ที่ต้องการ (*365 Day*)

Validity : กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ใช้งาน (*365 วัน: 365d 00:00:00*)

Starts When : เริ่มต้นนับตอนไหน (*Fist auth : นับตั้งแต่ Login ครั้งแรก*)

Override Shared Users : 1 User สามารถให้ใช้ได้กี่อุปกรณ์ (*10 : กำหนดให้ 1 User Login ได้ 10 เครื่อง*)

5. กดปุ่ม OK

เข้า Controller

6. คลิก Coupons

7. เลือก Profiles

8. เลือก Profile ที่ต้องการเปลี่ยน (*kiosk-fix เปลี่ยนมาเป็น 365 day*)

9. Title ตั้งชื่อเพื่อให้ขึ้นโชว์บนสลิป

10. คลิก Save